


WTW-DA454G PC 専用ソフト【VMS】への登録方法

ソフトを起動します


The image shows the VMS login interface. At the top, there is a header with the text 'VMS'. Below it, there are two input fields: 'UserName:' with the value 'admin' and 'Password:' with masked characters '•••••'. A checkbox labeled 'Remember Password' is checked. At the bottom, there are two buttons: 'SIGNIN' and 'CANCEL'. The 'SIGNIN' button is highlighted with a black border.

【UserName】は admin を入力


【Password】は admin を入力

【SIGNIN】を左クリックします


ソフトの言語を変更する



①【SystemConfig】を左クリック

The image shows the 'Basic Config' screen in the VMS software. It has a list of configuration items on the left and their corresponding values on the right. The items are: 'Alarm infomation number' (30000), 'Language' (Japanese), 'Fluency Level' (Middle), 'Record Format(H264)' (AVI), and 'Playback Download Format' (H265X). The 'Language' dropdown menu is highlighted with a red box and a red circle with the number '2' next to it.

②【Language】を Japanese へ変更し、画面下の「Apply」を左クリックします
ソフトが再起動されますので、再度ログインします



③【デバイス管理】を左クリック



④【シリアル番号追加】を左クリック

デバイス追加

デバイス名: テスト1

グループ: デフォルトグループ ▼

ログタイプ: CloudID ▼

CloudID:

ユーザー名: admin

パスワード:

メーカー: XM ▼

保存して続ける 確定 取消

任意で入力

録画機本体に設定されている番号を入力「P3 を参照」


admin と入力

録画機本体に設定されているパスワード

※弊社出荷時のままであれば 1111 になります

【確定】を左クリックで登録完了になります

録画機本体から CloudID の表示方法




⑤ 分割画面よりマウス右クリック【メニュー】を左クリック



⑥【情報】を左クリック



⑦【バージョン】を左クリック



⑧【シリアルナンバー】が CloudID になります

こちら番号をソフトへ入力して登録します

登録後は【デバイス管理】の画面に戻り、画面の下に先程登録された録画機が表示されます

IPV4検索 IPV6検索 追加 シリアル番号追加

全てのデバイス: 1 オンライン: 1

	名称	CloudID	IP/ポート	バージョン	グループ	接続済み	Pswd Status	録画状態	接続	操作
☐	テスト1		192.168.24.131:34567	V4.03.R11.C638020R.11201.042300.0000004	デフォルトグループ	接続済み			2	

正常に登録が出来ていれば「接続済み」と表示されます

☐ 正常にログインするために有効なIPアドレスに自動修正

手動追加 グループ追加 削除 バックアップ 入力

VMS



⑨ ホーム デバイス管理

基本機能

⑩ 監視 デバイス管理 再生 録画設定 ログ 警報情報

⑨【ホーム】を左クリック


⑩【監視】を左クリック



登録された録画機が画面右上に表示されます

⑪【➡】を左クリックします

選択できるカメラが表示されます



CAM01 を左クリックしたまま分割画面へドラッグしますと映像が映ります

設定は以上になります